


Yakumo 3

スクリーンショット



動作環境

- Internet Explorer 6以上
- Firefox 2以上
- Safari 2以上
- Netscape 7以上
- Mozilla 1.8
- Seamonkey 1.1以上
- Camino 1.6以上
- Google Chrome (8.0で動作確認)
- それらの互換ブラウザ

公式サイト (ダウンロード)

[iWeb版公式サイト \(IE不可\)](#)

[テキスト版公式サイト \(IE向け\)](#)

解説動画

オンライン版

[Yakumo 3 Online](#)

[八雲オンライン設置鯖リスト](#)

起動ガイド

[Internet Explorer向けガイド](#)

[Firefox向けガイド](#)

[Safari向けガイド](#)

[Google Chrome向けガイド](#)

オープン花林サーバ

オープン花林サーバを使うと、花林を実行できない環境で花林画像を利用できます。尚、鯖に負荷がかかるのでローカル花林が使用可能な場合はローカル花林を使用してください。

試験提供中のオープン花林サーバ

- <http://clicker.dip.jp:19912/>
- <http://j-click.org:19912/>
- <http://santouhei.dyndns.org:19912/>

ブラウザで開いて、「OK hi im carin」と表示されるサーバが現在稼働しています。

使い方

1. 八雲または八雲オンラインを開いて”花林連携”にチェックする。
2. 接続先にオープン花林サーバのアドレスを入力する。
3. ”接続先変更”をクリックする。

注意等

- Internet Explorer系ブラウザには現時点では対応しておりません。
- レスポンスが遅いと感じるときは”POSTモード”にチェックを入れて利用してみてください。POSTモードはオンライン版八雲では利用できません。

改造についての情報

[Yakumo Developer Center \(IE不可\)](#)

オンライン版の設置方法

サーバに必要なもの

- Perl 5以上
- LWP::UserAgent

設置手順

1. Yakumo 3を入手する。(通常版と同じパッケージです。ClickJapan技術部までお問い合わせください。)
2. ./Framework/getprint.cgiの1行目のperlへのパスを正しく書き換える
3. ファイルをアップロードする

./Framework/getprint.cgiのパーミッションを700(鯖によっては707/755)に設定する

4.

5. [設置鯖リスト](#) に設置場所を登録する

注意

- 「https://」で始まるURLには対応していません。