

# メール関連

注意：@i.softbank.jpの初期設定については[初期設定関連](#)に詳しく書かれています。

---

## メール共通仕様

メールアプリを立ち上げる（メールボタンをタップする）と登録されたアカウントの到着メールを読みに行きます。そこで到着受信メールがあれば[着信音/バイプ]が短く一回鳴動します。

### 添付受信で表示可能なドキュメントのタイプ

.jpg、.tiff、.gif（画像）  
.doc、.docx（Microsoft Word）  
.htm、.html（Webページ）  
.key（Keynote）  
.numbers（Numbers）  
.pages（Pages）  
.pdf（Preview、Adobe Acrobat）  
.ppt、.pptx（Microsoft PowerPoint）  
.txt（テキスト）  
.vcf（連絡先）  
.xls、.xlsx（Microsoft Excel）

### iPhoneで撮った画像をメール添付するには

[ホーム画面] [写真] [カメラロール] [送りたい画像]  
で左下のメール作成アイコンをタップ


### 画像を2枚以上送りたい

できないようです。一枚ずつ送るしかないようです。

### 画像サイズが大きくて相手がバケ死する。または大きすぎて見られない。

撮った画像は1200×1600ピクセルと大きいファイルになってしまいます。そしてメールに添付すると、800×600ピクセルにリサイズされます。そのうち画像編集アプリとか出回るとは思いますが暫定的に  
[ホーム画面] [写真] [カメラロール] [送りたい画像]  
で画像のスクリーンショット[スリープ&ホームボタン短押し]を撮ります。で、もう一回カメラロールを見ると320×480ピクセルになった画像(.png)を送ることができます。画像を適宜な大きさにズームしてスクリーンショットを撮れば似非ズーム画像が出来上がります。

### SMSってなに？



SMSとは電話番号のみで送受信可能なショートメッセージサービスです。  
ソフトバンクと契約している電話番号なら送受信できます。  
670文字まで送受信可能。ただし、相手の機種によっては70文字を超えると複数に分けてSMSが送られる場合があります。  
自動に受信されてSMSに入ります。新着通知画面はメッセージ内容と発信者が出ます。  
履歴は発信された人の名前のフォルダに分けられチャットのように履歴が残っていきます。

受信料は国内、国外を問わず無料  
ホワイトプラン(i)、ゴールドプラン(i)なら送信無料  
オレンジプラン(i)、シンプルオレンジ(i)契約で3.15円(税込)/通  
ブループラン(i)、ブループラン・バリュー(i)契約で5.25円(税込)/通  
海外での送信料は別途請求されます。

---

## 各メール仕様

### @i.softbank.jp メール

(+ をクリックすると続きが読めます)

...

### @yahoo.com

(+ をクリックすると続きが読めます)

...

### @gmail.com

(+ をクリックすると続きが読めます)

...

### @aol.com / @aim.com

(+ をクリックすると続きが読めます)

...

### MobileMe

(+ をクリックすると続きが読めます)

...

### @yahoo.co.jp

公式へどうぞ

<http://help.yahoo.co.jp/help/jp/mail/mobile/mobile-18.html>

---

## メール機能一覧表

機能	@i.softbank.jp	@yahoo.com	@gmail.com	@aol.com	@me.com
IMAP				?	
POP	×			?	
プッシュ	×		×	×	
フェッチ					
新着画面通知		×	×	×	×
着信音/バイブ					
絵文字		×	(ウェブのみ)	×	×

## 新着メール通知画面について



@i.softbank.jpのみ「メールを受信しました You got a mail」という通知が来るようです。これはi.softbank.jpのサーバーが誰かからメールを受け取った時にSMSをiPhoneに飛ばしているようです。

他のメールとこのSMS通知機能の付いたi.softbank.jpアドレスを組み合わせると新着画面通知を出すようにしておけば早くメール受信を知ることができます。

## 例) @gmail.comをメインメールにして新着メール通知したい場合

例) 相手が自分の@gmailにメールを送る  
 相手 (メール) @gmail (転送) @i.softbank.jp (SMS新着通知) 自分  
 そしてメールアプリ起動 (@gmail受信メール読み込み) 着信音/バイブ 受信メールを読む  
 という流れになります。

Gmail側の設定では、

- 1.Gmail アカウントにログインします。
- 2.Gmail ページの上部にある [設定] をクリックします。
- 3.[設定] ボックスの上部にある [Forwarding and POP/IMAP (転送POP/IMAP 設定)] をクリックします。
- 4.メッセージの転送先のメールアドレスを入力します。
- 5.プルダウンメニューでメッセージの操作を選択します。メッセージのコピーを信トレイに保存したり、[すべてのメール] や [ゴミ箱] に自動的に移動するよう設定できます。
- 6.[変更を保存] をクリックします。



以上で設定が完了です。

---

## @i.softbank.jpでフォルダを追加したい！

このアプリケーションでできます。

- IMAP Folders

フォルダの追加、変更、削除、自動振り分けなどができます。

<http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=329119244&mt=8>

- PCを使ってフォルダを追加できます。

お使いのメーラー（OUTLOOK等）で[アカウント設定] [アカウント追加]のウィザードで[IMAP]を選択 メールアドレスなど入力

サーバーは imap.softbank.jp

保護された接続は「使用しない」を選択

受信のみ（フォルダカスタマイズだけ）なら、これでOKです。

接続できると、メールクライアントに、i.softbank.jpの

受信フォルダがでできます。

送信は[Sent Message]

ゴミ箱は[Deleted Message]

がi.softbank.jpのデフォルトなのですが、メーラー上では、それぞれ「Sent」「Trash」を使います。

接続したとたんに、勝手にサーバーにこの二つのフォルダを作成します。

これが変更できません。

仕方ないので、iPhoneを起動して、メール設定で

送信はSent、Trashを使うように設定しておいてから、

メーラー側で、Sent MessageとDeleted Messageのフォルダを消しました。

メーラー側で勝手に作成されるフォルダの削除方法

(Outlook Expressの場合)

フォルダから作成したi.softbank.jpのアカウントを右クリック

「プロパティ」「IMAP」タブ 「特別なフォルダ」「特別なフォルダを～」の

チェックをはずす。あとは、フォルダの部分で勝手に作成されるフォルダを

削除できます。

あとは、フォルダの作成や構成は自由です。

メーラーで変更したら、IMAPでサーバーに反映されます。

---

## @softbank.jpに来たメールをPCに保存したい！

1.[各種メーラー起動] [アカウント] [メール] [追加]

2.[名前] [電子メールアドレス]で@i.softbank.jpを入力。

3.受信メールサーバーの種類を[IMAP]にする。

4.受信メールサーバーと送信メールサーバーはiPhoneで設定したものを入力。

5.アカウントとパスワードもiPhoneで設定したものを入力。

6.「追加されたメールサーバーからフォルダをダウンロードしますか？」 [はい]でフォルダが追加されます。

7.フォルダをクリックして同期。

8.ローカルフォルダ内に適当にフォルダーを作り、そこにコピーします。

これでPCに保存されます。

---

# 完全無料で似非MobileMeをする方法

935 名前：名称未設定 sage New! 4件 投稿日：2008/07/13(日) 17:36:58 ID:vt5OS3Qx0 11回目  
mobileme無し完全無料バージョン考えたぞ。

用意するアカウント

[hogehoge@i.softbank.jp](mailto:hogehoge@i.softbank.jp)(メッセージを受信しました You got a mail.表示用)

[hogehoge@yahoo.com](mailto:hogehoge@yahoo.com)(ApplePushNotification  
Service用, 受信音と振動用)

[hogehoge@gmail.com](mailto:hogehoge@gmail.com) (公開用アドレス)

ステップ1(Yahoo.comへの転送設定)

上記3個のアカウントを作成したらGmailで

設定 メール転送と POP/IMAP 設定 受信メールを「[hogehoge@yahoo.com](mailto:hogehoge@yahoo.com)」に転送しGmailの  
コピー

を受信トレイに保存 変更を保存

ステップ2(@i.softbankへ転送設定)

Gmailで

設定 フィルタ 新しいフィルタを作成 含めないキーワードに「in:spam」と入力 次のス  
テップ

次のアドレスに転送に「[hogehoge@i.softbank.jp](mailto:hogehoge@i.softbank.jp)」と入力 フィルタを作成

これで公開用のGmailに届いたメールがyahooとi.softbank.jpに転送されてYou got a mailと

受信音と振動と新着メールの数がプッシュされてくる！

mobileme不要版。タイムラグなしで完璧に動いてる。

---

## FAQ

Q.i.softbank.jpの設定どうやるの？

A.公式を読んでみましょう。それでもわからなければ[初期設定関連](#)を読んでみましょう。

[http://ime.nu/broadband.mb.softbank.jp/mb/iphone/pdf/i\\_guide\\_email\\_i.pdf](http://ime.nu/broadband.mb.softbank.jp/mb/iphone/pdf/i_guide_email_i.pdf)

Q.gmailの設定をしたら、mobilemeとかYahooメールとかの選択肢が見えなくなったんだが  
どうしたら見えるようになりますか？

A.設定 メール/連絡先/カレンダー アカウントを追加...

Q.「メッセージを受信しました You got a mail.」と画面に表示されるだけで、音もバイブもない  
のですが

A.そのような仕様のようです。メールアプリを開いて実際にメール本体を受信したときは音もバ  
イブも鳴ります。各メールアカウントによって細かな違いがありますので上記の各メール仕様を  
ご確認ください。

Q.メール返信時に本文引用をせずに返信したい。

A.新規で返信のやり方

- 1)メールの「送信元のアドレスをタッチ」 アドレス帳が表示
- 2)青くなっている「メールアドレスをタッチ」
- 3)新規返信で作成。

Q.他のPCや自分宛にメールを送ったのに届かない

A.

1.SSLをオフにする

(「設定」 「メール/連絡先/カレンダー」 アカウントで自分のメールをクリック  
送信メールサーバ SMTPをタップ プライマリサーバをタップ

SSLを使用をオフにスライド

2.迷惑メールフィルタで「i.softbank.jp」を許可してもらう

Q.他のPCからのメールが受信できない

A.

1.SSLをオフにする

(「設定」 「メール/連絡先/カレンダー」 アカウントで自分のメールをクリック  
詳細をタップ 受信設定のSSLを使用をオフにスライド

---